

## 病患須知

### 幽門螺旋菌糞便抗原檢測

醫生要求您做一次幽門螺旋菌糞便抗原檢測。為了取得有意義的化驗檢測結果，您須遵循以下說明。

#### 檢測前


接受這項檢測前，請與醫生討論您的用藥情況。

抗生素和降酸藥物可能會對這項檢測產生干擾，檢測前應按括弧內指定的期限暫停服用這些藥物。

1. 抗生素，例如阿莫西林 Amoxicillin、克拉黴素 Clarithromycin、甲硝唑 Metronidazole、四環素 Tetracycline (4週)
2. 銻製劑，例如次水楊酸銻 Pepto-Bismol (2週)
3. 質子泵抑制劑，例如 Nexium、Pariet、Prevacid、Losec、Pantoloc、Pantoprazole (Tecta®) (7天)
4. H2受體拮抗劑，例如 Zantac、Tagamet、Pepcid (1天)
5. 抗酸劑，例如 Maalox、Diovol、Gaviscon、Tums (1天)

如果您正服用上述任何藥物，建議您在接受檢測前先向醫生查詢。

#### 樣本採集說明

- 1  需要時先在馬桶上小便。
- 2  提起馬桶座圈。將保鮮膜（例如 Saran Wrap™）鋪在馬桶上，中間略微下凹。放下馬桶座圈。把大便拉在保鮮膜上。
- 3  或者  
也可以用乾淨的碗或消過毒的便盆。不要讓尿液或水碰到糞便樣本。
- 4  用附在蓋子上的勺子將糞便裝入容器。不要把容器裝得太滿。
- 5  將糞便裝到「裝填線」為止。擰緊蓋子。
- 6  用肥皂和水洗手。在每個容器上寫上姓名、出生日期或醫療卡號碼以及採集日期和時間。將容器放入塑膠袋並封妥。
- 7  在樣本採集 12 小時內將容器送到化驗室。如有耽誤，則需重新採集樣本。在將樣本送到化驗室之前，應將其冷藏。