

دستورالعمل های مخصوص بیماران

آزمایش آنتی ژن مدفوع برای تشخیص هلیکوباکتر پیلوری

یزشک شما درخواست کرده است یک آزمایش آنتی ژن مدفوع برای تشخیص هلیکوباکتر پیلوری انجام دهید. برای اینکه نتیجه آزمایش شما درست باشد، باید دستورات زیر را اجرا کنید.

پیش از آزمایش

لطفاً پیش از انجام آزمایش، درباره تمام داروهایی که مصرف می کنید با پزشک خود صحبت کنید.

داروهای آنتی بیوتیک و داروهای کاهش دهنده اسید معده می توانند با این آزمایش تداخل ایجاد کنند و نباید برای مدت های مشخص شده در پرانتز قیل از انجام آزمایش مصرف شوند.

1. داروهای آنتی بیوتیک مانند Amoxicillin، Clarithromycin، Metronidazole، Tetracycline (4 هفته)
 2. محلول های بیسموت مانند Pepto-Bismol (2 هفته)
 3. بازدارنده های پمپ پروتون مانند Nexium، Pariet، Prevacid، Losec، Pantoloc، Pantoprazole (Tecta®) (7 روز)
 4. آنتاگونیست های گیرنده H2 مانند Zantac، Tagamet، Pepcid (1 روز)
 5. داروهای ضداسید مانند Maalox، Diovol، Gaviscon، Tums (1 روز)
- اگر هریک از این داروها را مصرف می کنید، توصیه می شود قیل از انجام آزمایش با پزشک خود صحبت کنید.

دستورالعمل نمونه گیری



با استفاده از قاشق متصل به درپوش ظرف، مدفوع را داخل ظرف قرار دهید. ظرف را بیش از حد پر نکنید.

4 تا "خط پر کردن" مدفوع اضافه کنید. درپوش را محکم سفت کنید.



دست های خود را با آب و صابون بشوئید. نام، تاریخ تولد یا شماره کارت بهداشت، و تاریخ و زمان نمونه گیری را روی هر ظرف بنویسید. ظرف(ها) را در کیسه(های) پلاستیکی گذاشته و در کیسه را ببندید.



ظرف را در مدت **12 ساعت** از تهیه نمونه به آزمایشگاه بیاورید. در صورت تأخیر باید دوباره نمونه گیری شود. نمونه ها را تا قیل از آوردن به آزمایشگاه در یخچال نگهداری کنید.



1 در صورت نیاز در توالت انداز کنید.



6 لفاف پلاستیکی

2 نشیمن توالت را بلند کنید. روی کاسه توالت را با لفاف پلاستیکی (مانند Saran Wrap™) بپوشانید و در قسمت وسط آن کمی گودی ایجاد کنید. نشیمن توالت را پایین بیاورید. روی لفاف پلاستیکی مدفوع کنید.



یا



3 با می توانید از یک کاسه تمیز یا لگن استریل استفاده کنید. نباید اجازه دهید نمونه مدفوع به آب یا انداز آغشته شود.